


# Configuração IMAP/POP Outlook


## Como realizar a configuração IMAP/POP Outlook

1 - Para realizar a configuração IMAP no Microsoft Outlook siga as seguintes etapas.  
Menu iniciar do Windows, digital control, e abrir o painel de controle.  
Selecionar a opção **mail** ou **Email**




A seguinte tela abrirá.


Clicar no botão "Contas de email", assim a tela (figura abaixo) irá surgir




Clique no botão "Novo" para adicionar novo e-mail.



Agora escolha a opção "Configuração manual ou tipos de servidores adicionais" e clique em "Avançar >"



Agora temos algumas opções disponíveis, neste pequeno manual vamos utilizar a opção "POP ou IMAP", seleccione e depois clique em "Avançar >"



A próxima tela é onde vai o maior número de configurações.

01 - Informe o nome, substitua "Suporte / Gk2" por uma configuração de sua preferência

02 - Informe o endereço de e-mail, substitua "suporte@gk2.com.br"

03 - No item "Tipo de conta" selecione a opção IMAP

04 - No item "Servidor de entrada de emails" escreva: mail.meudominio.com.br (Seu domínio é o que vem após o @)

05 - No item "Servidor de saída de emails" repita o passo acima.

06 - No campo "Nome de Usuário:" informe o e-mail completo.

07 - No campo "Senha:" Informe a senha escolhida para o e-mail.

08 - Caso queira que o Outlook grave sua senha marque a opção "Lembrar senha"




Agora clique no botão "Mais Configurações"


01 - Digite um nome para a conta - Nosso exemplo "suporte@gk2.com.br"

02 - No campo "Organização" você pode escrever o nome da empresa por extenso

03 - No campo "Email de resposta" digite novamente seu endereço de email



Depois de preencher navegue até a guia "Servidor de Saída"  
**OBRIGATORIAMENTE** marque a opção **"Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação"**




Agora navegue até a guia "Avançado" e altere os seguintes informações  
01 - "Servidor de entrada (IMAP):" 993  
02 - "Servidor de saída (SMTP):" 465  
03 - "Usar o seguinte tipo de conexão criptografada:" Nenhum

04 - "Tempos limite do servidor" - Longo 10 minutos


05 - "Caminho da pasta raiz:" **inbox** (Essa opção fará com que sua caixa de itens enviados seja sincronizada corretamente)

06 - Na opção "Remover do servidor após": informe 143




Depois clique em OK


Agora clique em avançar



Após clicar em avançar a seguinte tela irá aparecer



Tudo está pronto e você já pode usar seu Outlook  
Clique em "Fechar" e depois "Concluir"



Agora você pode enviar e receber e-mails normalmente por seu Outlook.

---

Revision #2

Created 2024-02-07 16:28:55 UTC by Ewerton Henrique

Updated 2024-02-09 10:15:02 UTC by Ewerton Henrique