



# Emissão SSL área do cliente

Realizar a emissão do SSL pelo área do cliente.

1. Acessar área do cliente [aqui](#)
2. Selecionar Gerenciar o SSL que pretende realizar a emissão



3. Ao Abrir nova tela clique no campo Emitir agora



4. Selecione o tipo do pedido se é uma renovação ou um pedido novo. E clique em Gerar CSR

#### Tipo de Pedido

Selecione a opção Renovação caso precise renovar o SSL existente que expira em breve. O centro de certificação adicionaria até 90 dias restantes a partir do pedido original.

Renovar

#### CSR

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Gerar CSR

5. Preencha os dados com com responsável do domínio.

No campo endereço de e-mail coloca o e-mail [adm@dominio.com](mailto:adm@dominio.com)

## Gerar CSR



País

Brazil

Estado

São Paulo

Cidade

São Paulo

Empresa

Nome da Empresa

Departamento

Departamento responsável

Domínio

\*.domain.tld (requires)

Endereço de e-mail

exemplo@exemplo.com

Enviar

Fechar

6. Desça a página e preencha os dados pessoais.

Esse campo normalmente vem preenchido, apenas o cargo que vem em banco, nesse caso pode colocar como Tecnologia

## Informações de Contato Administrativo

As informações de contato abaixo não serão exibidas no certificado - elas serão usadas somente para entrar em contato com você à respeito desta aquisição. O certificado SSL e lembretes de renovação serão enviados ao endereço de e-mail especificado abaixo.

Nome

Sobrenome

Nome da Empresa

Cargo

E-mail

Endereço

Bairro

Cidade

Estado

CEP

País

Telefone

7. Após o preenchimento será solicitado para selecionar o tipo de autenticação. Os tipos são

Validação por domínio CNAME -> Criar uma entrada CNAME com valor específico para a validação

Validação por E-mail -> Será enviado um e-mail de confirmação para [admin@dominio.com](mailto:admin@dominio.com)

Obs: precisa existir o e-mail [admin@dominio.com](mailto:admin@dominio.com) caso não existe, é necessário realizar a criação.

Validação por HTTP -> Precisa adicionar um head no cabeçalho do site.



Com a zona DNS adicionada e propagada, deve-se clicar em Revalidar para acelerar a emissão do SSL

---

Revision #5

Created 2023-10-05 18:24:31 UTC by Ewerton Henrique

Updated 2025-03-27 16:45:33 UTC by Ewerton Henrique